

Installation in 7 Schritten

Mit dem „Shopgate Plugin (AGI Plugin)“ verbinden Sie Ihren JTLShop3 in nur 7 Schritten mit Shopgate. Das Plugin ist mit dem Lizenzschlüssel „test“ ab dem Tag der ersten Installation für 14 Tage nutzbar. Für die weitere Nutzung fordern Sie hier Ihren individuellen Lizenzschlüssel an:
<http://www.andreas-guder.de/bestelle-jtlshop-shopgate-lizenz.html>

1. Kopieren Sie per FTP die kompletten Verzeichnisse: „includes“, „shopgate_library“, „shopgate_request“ in das Stammverzeichnis Ihres Shops.
(im Stammverzeichnis finden Sie unter anderem auch diese Ordner: „admin“, „bilder“, „classes“)
2. Finden Sie das Plugin „Shopgate Plugin (AGI Plugin)“ in der Pluginverwaltung Ihres Shops, installieren Sie es.
3. Geben Sie den Lizenzschlüssel „test“ ein. Mit diesem Lizenzschlüssel ist das Plugin ab Installation 14 Tage uneingeschränkt nutzbar.
4. Öffnen Sie das Menü „Plugins / Plugins → Shopgate Plugin (AGI Plugin)“, klicken Sie auf den Reiter "API-Einrichtung"
 - 4.1 Wird Ihnen angezeigt, dass folgende Verzeichnisse nicht beschreibbar sind, vergeben Sie Schreibrechte per FTP-Programm oder Webinterface:
 - shopgate_library/temp/
 - shopgate_library/temp/cache/
 - shopgate_library/temp/logs/
 - shopgate_library/config/
 - 4.2 Rufen Sie das Menü erneut auf und wiederholen Sie 4.1 bis alle Meldungen zu nicht beschreibbaren Verzeichnissen verschwunden sind.
 - 4.3 Aktivieren Sie die Einstellung „Mobile-Weiterleitung aktivieren“ **noch NICHT!**
 - 4.4 Geben Sie die Shopgate-Zugangsdaten in der unteren Tabelle ein: Kundennummer, Shopnummer, API-Key, Shop-Alias, cName, Sprache (Die notwendigen Daten finden Sie im Shopgate-Händlerbereich, siehe Punkt 6)
 - 4.5 Speichern Sie die Einstellungen.
5. Menü „Plugins / Plugins → Shopgate Plugin (AGI Plugin)“, konfigurieren Sie die Import- und Exporteinstellungen nach Ihren Bedürfnissen.
 - 5.1 Reiter „Export-Einstellungen“: Nehmen Sie Einstellungen für den Produktexport vor.
 - 5.2 Reiter „Import-Einstellungen“: Nehmen Sie Einstellungen für den Import von Bestellungen vor.
6. Melden Sie sich in Ihrem Shopgate-Konto an, wechseln Sie in das Menü "Integration / Schnittstelle installieren".
 - 6.1 Wählen Sie die das Shop-System „JTL“ aus, anschließend werden Ihnen die Daten für Punkt 4.3 angezeigt
 - 6.2 Geben Sie die URL zum Plugin ein: IHRE_DOMAIN/shopgate_request/agi_shopgate_plugin.php
 - 6.3 speichern Sie die Konfiguration

6.4 nach dem Speichern aktivieren Sie folgende Optionen für das Plugin:

- Bestellungen verarbeiten
- Shopgate Connect
- Produkte importieren
- Kategorien importieren
- Bewertungen importieren

7. Gehen Sie mit Ihrem Shop Live.

7.1 Lassen Sie Ihre Produkte von Shopgate importieren, prüfen Sie Ihren Mobile-Shop.

7.2 Bei Bedarf: aktivieren Sie die Versandart „Shop-Plugin“ im Shopgate Menü „Einstellungen Versand“

7.3 Aktivieren Sie die Mobile-Umleitung im Plugin:

- Öffnen Sie das Menü „Plugins / Plugins → Shopgate Plugin (AGI Plugin)“, klicken Sie auf den Reiter „API-Einrichtung“
- Aktivieren Sie die Einstellung "Mobile-Weiterleitung aktivieren" und speichern Sie.